

Инструкция: начало работы с матами Гродан

**СОЗДАНО
ПРИРОДОЙ**



Хранение матов

- Храните маты под крышей, независимо от упаковки; не допускайте их намокания и загрязнения.
- Складывайте не более трёх паллет или шести пачек с матами друг на друга **(1)**.
- Важно не повредить плёнку матов, иначе повреждённые маты будет трудно напиться.



Расстановка матов



- Расположите маты на лотках, стрелки на матах укажут направление вверх **(2)**.
- Установите капельницы в отверстие в плёнке, но не протыкайте маты насквозь **(3)**.

- Рекомендуем перед расстановкой матов укрыть лотки плёнкой, так чтоб она покрывала и желоба целиком. Это поможет отмыть лотки на следующий оборот.



Напитывание матов

- Для напитывания сразу используйте питательный раствор.
- Разложив маты на лотки полейте их дозой 500 мл/кап. Маты, впитав первую воду маты будут устойчивей.
- После первого полива проверьте как выглядят маты – вокруг каждой капельницы будет мокрое пятно одного размера **(4)**. Если нет – скорее всего капельница засорилась и её лучше заменить.

- Когда все капельницы будут проверены, а в случае необходимости заменены, полностью заполните маты до водяного зеркала.

- После этого можно поправить маты на лотках, так, чтоб они все лежали ровно, ведь маты могу накрентить лоток в сторону.

- Оставьте маты наполненными на сутки, поскольку самым тонким порам нужно время намокнуть, а питательному раствору – нагреться до оптимальной температуры.

- Летом, во время жары, температура питательного раствора может быть слишком высокой, поэтому напитеывайте маты за ночь до посадки, чтоб вода не успела сильно нагреться днём.

4



Прорезание дренажных отверстий

- Дренажные отверстия прорезайте за 12 часов до посадки.
- Мы рекомендуем прорезать одно дренажное отверстие на мат, в сторону уклона (5, 6).
- После прорезания и полного выхода дренажа следует проверить маты – нет ли матов со стоящей водой. Если такие есть – лучше прорезать дополнительно отверстие с противоположной стороны.
- Важно проверять качество работ на каждом этапе. Правильно налитанный субстрат – это необходимое условие для успешного начала оборота.

5




6



Хранение паллет продукции

- Храните не более двух паллет матов друг на друге. Третью паллету располагайте с перекрытием.

В противном случае маты сомнутся и поверяют свой объём ещё до начала использования.



Гродан является поставщиком инновационных и экологических решений для профессионального растениеводства на базе субстратов из каменной ваты. Эти решения, основанные на принципах Точного выращивания, широко применяются при производстве овощных и цветочных культур. Помимо субстратов из каменной ваты, Гродан также предлагает индивидуальные рекомендации и инструменты для поддержки Точного выращивания, способствуя экологичному производству здоровой, безопасной и вкусной продукции для потребителей.



grdnngrow.ru

Гродан (бизнес-подразделение ООО «РОКВУЛ»)

Павелецкая площадь, 2с2, БЦ Павелецкая Плаза, г. Москва

+7 495 777 79 79

grdnngrow.ru

Представленные в этом документе сведения и рекомендации тщательно подобраны на основании фактических технических знаний, но они не имеют для нас обязательной силы. Январь 2025.